파이토치에 앞서 알아보기

학습 목표

- 텐서를 만들어봅니다. (스칼라~4차텐서)
- torch에서 사용하는 기본 함수에 대해 알아봅니다.
 - item(), view(), max() 등

목차

- 01. 텐서와 기본함수에 대해 알아보기
- 02. 0차원~4차원 텐서 만들기
- 03. 기본텐서 및 기본 함수

01. 텐서와 기본함수에 대해 알아보기

목차로 이동하기

- 파이토치는 텐서(Tensor)라는 고유 클래스로 데이터를 표현.
- 파이토치늬 연산 대상 데이터는 모두 '텐서(Tensor)'이라는 파이토치의 고유한 형식으로 되어 있어야 한다.

기본 함수 알아보기

- view() 함수 텐서의 계수(rank)를 변환 (reshape)의 역할.
- item() 함수 손실을 계산한 후, 텐서값을 가져올 때 사용.
- max() 함수 다중 분류의 예측 결과로부터 예측 라벨 값을 가져오는 데 사용.

02. 0차원~4차원 텐서 만들기

목차로 이동하기

```
import torch
import numpy as np

print(torch.__version__)
print(np.__version__)
```

2.3.1+cu121 1.25.2

0차원 텐서(스칼라) 만들기

```
In [7]: # 0차원 텐서(스칼라)
r0 = torch.tensor(5.0).float()
```

```
# type 확인
print(type(r0))

# dtype 확인
print(r0.dtype)
```

<class 'torch.Tensor'>
torch.float32

shape과 데이터 확인

```
In [8]: # dimension 확인
print(r0.ndim)

# shape과 데이터 내용 확인
print(r0.shape)
print(r0.data)
```

torch.Size([])
tensor(5.)

- [텐서].ndim을 이용하여 현재 차원을 확인 가능하다.
- 텐서도 shape이라는 속성을 갖는다.
- 0차원 텐서는 torch.Size([])와 같이 표기된다.
- 순수하게 수치를 얻고 싶을 때는 data 속성을 이용하면 된다.

1차원 텐서(벡터) 만들기

```
In [9]: np_1 = np.array([1,2,3,4,5])
print(np_1.shape)

(5,)

In [10]: # 념파이 배열을 이용하여 텐서 만들기
tensor01 = torch.tensor(np_1).float()

# 자료형, shape, 테이터 확인
print(tensor01.ndim)
print(tensor01.dtype)
print(tensor01.dshape)
print(tensor01.data)

1
torch.float32
torch.Size([5])
tensor([1., 2., 3., 4., 5.])
```

2차원 텐서(행렬) 만들기

3차워 텐서 만들기

4차원 텐서 만들기

```
In [13]: tensor04 = torch.ones((2, 3, 2, 2))

# 자료형, 데이터 확인
print(tensor04.ndim)
print(tensor04.shape, tensor04.data)
```

• numpy 배열에서 텐서를 만드는 것보다 torch.randn(), torch.ones()함수를 이용하는 것이 더 쉽다.

03. 기본텐서 및 기본 함수

목차로 이동하기

- 파이토치의 대부분의 계산은 부동소수점 수치형(dtype=float32)을 사용.
 - 한가지 예외, '다중 분류'에서 사용하는 손실함수인 nn.CrossEntropyLoss와 nn.NLLoss는 손실함수 호출시에, 두번째 인수로 정수 타입 지정을 해야함.

```
In [14]: tensor01.dtype

Out[14]: torch.float32

In [15]: tensor_int = tensor01.long()

# dtype, 값 확인
print(tensor_int.dtype)
print(tensor_int)

torch.int64
tensor([1, 2, 3, 4, 5])

View() 함수
```

• 데이터는 같지만 모양이 다른 새로운 텐서를 만들기

```
In [16]: print(tensor03.shape)
          torch.Size([3, 2, 2])
```

2차원 텐서로 변환

• tensor03.view(3, -1)의 인수의 값 중에 하나가 -1이다.-1이 넘어가면 나머지 인숫값 들을 크기를 맞추고 -1의 부분은 자동으로 맞춰진다.

실습 - tensor03을 1차워 텐서로 변경해 보자.

item() 함수

• 딥러닝 코드에서 텐서로 이루어진 loss 계산 결과에서 데이터 기록을 위한 값 추출에 자주 사용.

• 주의: 1차원 텐서이상에서 item()은 사용을 하지않는다.

• 에러 발생.

max() 함수

- 텐서 클래스는 수치 연산도 가능하다.
- 최대값을 가져오는 max() 함수도 확인해 본다.

```
In [23]: tensor02
Out[23]: tensor([[ 1., 5., 6.],
                [14., 13., 12.]])
In [24]: # 텐서 tensor02
         print(tensor02)
       tensor([[ 1., 5., 6.],
               [14., 13., 12.]])
          • max 함수를 인수 없이 호출 시, 최댓값을 얻을 수 있음.
In [25]: print(torch.max(tensor02, 1))
       torch.return_types.max(
       values=tensor([ 6., 14.]),
       indices=tensor([2, 0]))
          • torch.max(tensor02, 1) 두번째 인수 1은 행방향의 집계, 0은 열방향의 집계를 의미
In [26]: print(torch.max(tensor02, 0))
       torch.return_types.max(
       values=tensor([14., 13., 12.]),
       indices=tensor([1, 1, 1]))
In [27]: torch.max(tensor02, 1)
Out[27]: torch.return_types.max(
         values=tensor([ 6., 14.]),
         indices=tensor([2, 0]))
          • 위의 코드에 [1]을 붙이면 indices만을 가져올 수 있음.
In [28]: print(torch.max(tensor02, 1))
       torch.return_types.max(
       values=tensor([ 6., 14.]),
       indices=tensor([2, 0]))
In [29]: print( torch.max(tensor02, 1)[0] ) # 값
         print( torch.max(tensor02, 1)[1] ) # 최대값이 위치하는 인덱스
       tensor([ 6., 14.])
       tensor([2, 0])
```

텐서를 numpy 로 변수로 바꾸기

```
In [30]: ts2_np = tensor02.data.numpy()

print( type(ts2_np))

# 값 확인
print(ts2_np)

<class 'numpy.ndarray'>
[[ 1. 5. 6.]
[14. 13. 12.]]
```